Comment mettre un serveur FTP sur votre PC ? Maj 03/07/2010 Fabrice VALDELIEVRE

1) Téléchargez « Filezilla server » chez 01 Informatique : http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/serveur_ftp/fiches/27450.html

2) A l'installation, préférez cette option :

Please choose how FileZilla Server should be started:				
Install as service, started manually				
Install as service, started with Windows (default)				
Install as service, started manually				
Do not install as service, start server automatically (not recommended)				
14147				

En effet, même si vous le serveur FTP n'est pas toujours activé (donc toujours disponible pour l'exterieur), il est préférable que le service Windows associé soit toujours activé

3) Toujours à l'installation, préférez cette option :

Please choose how the server interface should be started:



En effet, comme dit plus haut, inutile d'activer le serveur si vous ne devez pas communiquer avec l'extérieur. Faites-le ponctuellement en lançant l'icône du bureau

4) Le serveur se lance après l'installation :



Mais évidemment, si vous n'avez pas défini d'utilisateur qui pourront s'y connecter, il tombera en erreur

5) définissez donc un user :



6) Exemple : fabval_c : Indiquez un mot de passe

Users		X
Page: General Shared folders Speed Limits IP Filter	Account settings ✓ Enable account ✓ Password: Group membership: <a href="mailto:	Lesers fabval_c fabval_d fabval_f

7) Indiquez le répertoire où l'utilisateur se retrouvera quand il se connectera sur votre serveur FTP :

Users			23
Page: General Shared folders Speed Limits IP Filter	Shared folders	Files ▼ Read ↓ Write ↓ Delete ↓ Append Directories ↓ Create ↓ Delete ↓ Delete ↓ List ↓ List ↓ Y List	Users fabval_c fabval_d fabval_f <u>A</u> dd <u>R</u> emove

Il est préférable de ne mettre que « Read »...

Il est important de laisser « List » (?) et surtout « Subdirs », pour voir dans cet exemple, en deça de C:\ (ex : C:\temp, etc.)

8) Vous pouvez tester en vous connectant sur votre propre serveur FTP ! à partir de votre client FTP. Exemple Filezilla Client :

9) Téléchargez Filezilla Client ici :

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html L'installation ne présente pas de difficulté Lancez-le

10) Lancez le gestionnaire de sites :



		X
	Général Avancé Para	nètres de transfert Jeu de caractères
	<u>H</u> ôte :	82.230.0.248 <u>P</u> ort :
	Type de serveur : FTP - File Transfer Protocol	
	Type d'authentification :	Normale
Gestionnaire de Sites	Identifiant :	fabyal c
Sélectionnez une entrée :	Tuendhane .	
Mer Siter	Mot de passe :	•••••
	C <u>o</u> mpte :	

Hôte : indiquez l'adresse IP de votre PC Le mot de passe est évidemment celui que vous avez mis au point 6

10) Pour la connaître, lancez « Démarrez/exécuter » et tapez « cmd » Puis tapez ipconfig Et récupérez l'adresse « Adresse IPv4 ». Ici 82.230.0.248

C:\Users\Fabrice>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Statut du média Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion : Adresse IPv6 de liaison locale : fe80::3547:421a:4633:c9b8%1 Adresse IPv4 : 82.230.0.248 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut : 82.230.0.254

11) Lancez la connexion :

Fz File?	Cilla .			
Eichier	Édition	Affichage	Iransfert	Şen
-	1	F 7 5	1 1/ 13	Sk -
	Fabrice - I	PC - Lecteur	с	F
	the French			